

Gmobi iStick

ファームウェア更新方法

事前準備

- 弊社 web ページよりファームウェア更新ソフトウェアをダウンロードしてください。
 - ◆ ファームウェア更新ソフトウェアファイル名： iStick_31_V010_1.exe
 - ◆ ファームウェア更新ソフトウェアダウンロード URL：
http://jp.pqigroup.com/prod_driver.aspx?mnuid=1296&modid=145&prodid=1072
- ※ ダウンロード時はファイルが圧縮されていますので解凍してください。
- USB ポートを搭載した Windows7 のパソコンをご用意ください。
- ※ ファームウェア更新ソフトウェアは Windows7 以外のパソコン上では動作いたしません。

作業手順

1. ファームウェア更新ソフトウェアをダブルクリックして実行してください。

※ 「ユーザーアカウント制御」の表示が出た場合は「はい」をクリックしてください。

以下の画面が表示されます。



2. iStick をパソコンのUSB ポートに挿し込んでください。

表示が「Ready」の表示に変わり、Update F/W のボタンが使用可能になります。




3. Update F/W のボタンをクリックしてファームウェアの更新を実行してください。

ファームウェアの更新作業中は「Updating…」の表示に変わり、緑色のプログレスバーが表示され、右側に伸びて行きます。



4. ファームウェアの更新が完了すると以下の「Update Complete」の表示が出ます。



以上でファームウェアの更新作業は完了です。

注意事項

- ファームウェアの更新作業中は iStick をパソコンから外さないでください。ファームウェアの更新には通常 15 分程度の時間がかかります。
- ファームウェアの更新作業が正常に完了しない場合、再度手順 1 からお試しください。
- 再度お試しくださいでもファームウェアの更新ができない場合は、お手数ですが下記弊社サポート宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

(PQI 輸入・販売製品専用) サポート連絡先

電話：043 - 212 - 8110 （日曜、祝日、弊社休業日を除く 10：00～17：00）

メール：supportjp@pqigroup.com

FAX：043 - 212 - 7576

※ メール、FAX については 24 時間受付。弊社営業時間外にいただいたお問い合わせにつきましては、次弊社営業日営業時間内に対応いたします。